
Точки доступа. Страница создания Точки доступа (редактирования, просмотра).



1. Параметры экранной формы

Параметр	Значение
Открывается из	Меню ⟶ раздел "Инфраструктура" ⟶ Точки доступа: кнопка + СОЗДАТЬ
Тип экранной формы	Страница создания/редактирования сущности
Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Да
Особенности формы	Доступность редактирования некоторых полей зависит от настроек системы

Управление дополнительными свойствами	Да

2. Вкладки и поля

2.1 Секция Toolbar

* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Название точки доступа*	Название, с которым точка доступа будет отображаться в системе	Текст. Ввод с клавиатуры 1-255 символов	Всегда	Да	Плейсхолдер "Название точки доступа*"
Сохранить	Кнопка создания/ сохранения изменений точки доступа	кнопка ✓ СОХРАНИТЬ	Всегда	-	-

2.2 Вкладка "Описание"

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Найти адрес*	Поле ввода адреса точки доступа	Ввод с клавиатуры с автодополнением, текст	Всегда	Да	Нет
Статус	Обозначение текущего статуса точки доступа	Иконка	Всегда	-	 Действительный
Редактирование разрешено:	Кнопка выбора параметров редактирования теста	Кнопка переключатель:  Разрешено всем пользователям  Разрешено только пользователям владельца	Всегда	-	 Разрешено всем пользователям
Субъект*	Определение субъекта по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от	Заполняется автоматически или -




				настроек системы	(в зависимости от настроек системы)
Город*	Определение города по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Улица*	Определение улицы по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Дом*	Определение дома по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Ширина*	Определение широты по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Долгота*	Определение долготы по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Пропускная способность, кбит/с	Поле ввода пропускной способности оборудования в точке доступа	Текст Целое число	Всегда	Да	-
IP-адрес оборудования СЕ	Поле ввода Ip-адреса оборудования СЕ в точке доступа	Ввод с клавиатуры в формате <xxx.xxx.xxx.xxx>, где xxx — число от 0 до 255	Всегда	Да	-
Дополнительные свойства	Кнопка открытия модального окна добавления дополнительных свойств	Кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА	Всегда	-	-
Дополнительные свойства: Название	Поле ввода названия дополнительного свойства точки доступа	Поле ввода с клавиатурф	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	Да	-
Дополнительные свойства: Свойство	Компонент выбора типа дополнительного свойства точки доступа из списка	Закрытый список: • Текст • Дата • Список	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	Да	Выбран вариант: • Текст

Дополнительные свойства: Добавить	Кнопка добавления дополнительного свойства точке доступа	Кнопка 	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	-	-
Дополнительные свойства: Удалить	Кнопка удаления дополнительного свойства точки доступа	Кнопка 	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	-	-
Теги	Отображение тегов прикреплённых к точке доступа	Текстовая информация	Всегда	Да	Нет тегов
Теги, добавить тег	Кнопка активации поля ввода для тегирования точки доступа	Кнопка 	Всегда	-	-
Добавить тег, поле ввода	Поле ввода наименования тега	Поле ввода с клавиатуры, текст	При активации кнопки "добавить тег"	Да	-
Еще	Кнопка отображения дополнительной информации о точке доступа	Кнопка 	Всегда	-	-
Еще: Владелец*	Поле выбора контрагента, владельца точки доступа	Выбор из списка существующих контрагентов	После нажатия кнопки "Еще"	Да, выбор из списка	Контрагент к которому прикреплен текущий пользователь
Еще: Владелец: Редактирование	Кнопка перехода на форму редактирования контрагента	Кнопка 	После нажатия кнопки "Еще"	-	-
Еще: Этаж	Поле ввода этажа, для уточнения адреса точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-
Еще: Квартира	Поле ввода квартиры, для уточнения адреса точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-
Еще: Почтовый индекс	Поле ввода почтового индекса, для уточнения адреса точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-

Еще: Описание	Поле ввода описания точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-
Еще: Свернуть	Кнопка скрытия раздела "Еще"	Кнопка СВЕРНУТЬ	После нажатия кнопки "Еще"	-	-

2.3 Вкладка "Зонды"

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Список зондов	**Список зондов, добавленных в точку доступа**	**Список**	**После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа**	**Да, добавлением зондов в список**	**Текст: "Зонды не выбраны"**
Найти зонд	**Компонент поиска в списке зоднов**	**Поле ввода с клавиатуры**	**После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа**	**Да**	**-**
Список зондов: Название	**Название зонда в системе**	**Текст**	**После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа**	**Нет**	**-**
Список зондов: Тип/IP-адрес	**Тип зонда и тип доступа к устройству**	**Текст**	**После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа**	**Нет**	**-**
Список зондов: Владелец	**Контрагент, владелец зонда**	**Текст**	**После добавления хотя бы одного зонда в**	**Нет**	**-**






			точку доступа		
Список зондов: Доступность	**Информация о текущей доступности зонда и времени последней доступности устройства**	**Иконки:**  **Доступен**  **Недоступен**  **Неопределено** **Текст с датой и временем последней проверки доступности**	**После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа**	**Нет**	**В зависимости от статуса зонда**
Список зондов: Статус	**Информация о текущем статусе зонда**	**Иконки:** **Активный** **Не используется** **На складе** **В ремонте**	**После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа**	**Нет**	**В зависимости от статуса зонда.** **Для новых зондов: На складе**
Список зондов: Редактирование	**Кнопка перехода на страницу редактирования зонда**	**Кнопка**	**После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа**	-	-

Список зондов: Удалить	**Кнопка открепления зонда от точки доступа (перемещения "на склад")**	**Кнопка** 	**После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа**	-	-
Выбрать зонд	**Кнопка раскрытия списка выбора зондов, доступных для добавления в точку доступа.**	**Кнопка:** 	**Всегда**	-	-
Список выбора зондов	**Список зондов доступных для прикрепления в точку доступа.**	**Список зондов в системе имеющих стаус "На складе"**	**После нажатия кнопки "Выбрать зонд"**	-	-
Список выбора зондов: Редактирование	**Кнопка перехода на страницу редактирования зонда**	**Кнопка** 	**После нажатия кнопки "Выбрать зонд"**	-	-
Создать	**Кнопка перехода на страницу создания зонда**	**Кнопка** 	**Всегда**	-	-

2.4 Вкладка "Сервисы"

Отображается только если хотя бы один зонд в точке доступа усчаствует в сервисе

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Список сервисов: Название	**Название сервиса в системе**	**Текст**	**Всегда**	**Нет**	-
Список сервисов: Владелец	**Контрагент, владелец сервиса**	**Текст**	**Всегда**	**Нет**	-

Список сервисов: Контракты	**Контракт, к которому прикреплен сервис в котором участвует зонд в точке доступа**	**Текст**	**Всегда**	**Нет**	**Зависит от настроек сервиса:** • **Название контрактов в которых участвует сервис** • **"Не содержится в активных контрактах" если сервис не участвует в активных контрактах**
Список сервисов: Статус	**Статус сервиса в котором участвует зонд в точке доступа**	Иконки:  Норма  Деградация  Отказ  Не определено  Первые работы  Не обслуживается	Всегда	Нет	**Зависит от статуса сервиса.**

		Тестируется Не используется Архивный			
Список сервисов: Редактирование	**Кнопка перехода на страницу редактирования сервиса**	**Кнопка**	**Всегда**	-	-

Кнопки на Toolbar

Кнопки доступные для пользователя с ролью:

- Оператор SLA
- Системный администратор

Кнопка		**Описание**
СОХРАНИТЬ		Сохранение изменений и переход на страницу списка точек доступа
⋮	Архивировать	Превод точки доступа в архив
	История изменений	Переход на страницу "Журнал системных событий", отфильтрованный по данной точке доступа

Для пользователей с ролью исключительно "Пользователь" кнопки Toolbar скрыты.

Проверки системы


Триггер	**Проверка**	**Действие**
Переход на список	Есть несохранённые изменения?	Отобразить модальное окно "Наличие несохранённых изменений" с возможностью сохранить изменения или отказаться от их сохранения
Выбор зонда	Не выбран ни один зонд?	Отобразить кнопки ВЫБРАТЬ ЗОНД или СОЗДАТЬ и текст "Зонды не выбраны"
	Нажата кнопка ВЫБРАТЬ ЗОНД ?	Отобразить компонент выбора зондов из списка
	Нажата кнопка СОЗДАТЬ?	Открыть страницу создания нового зонда

	Выбран хотя бы один зонд?	Отобразить список зондов с информацией об устройствах
Сохранение точки доступа	Не заполнено поле "Название точки доступа"?	Вывести сообщение "Введите значение поля" и заблокировать операцию сохранения
	Не заполнено поле "Найти адрес"?	Вывести сообщение "используйте автодополнение для ввода полного адреса" и заблокировать операцию сохранения
	В поле "Пропускная способность" есть символы, отличные от положительных целых числовых значений?	Вывести сообщение "пропускная способность должна быть целым числом больше нуля" и заблокировать операцию сохранения
	В поле "IP-адрес оборудования CE" значение не соответствует ожидаемому <xxx.xxx.xxx.xxx>, где xxx — число от 0 до 255?	Вывести сообщение "введите корректный IP-адрес" и заблокировать операцию сохранения
	Не заполнено поле "Владелец"?	Вывести сообщение "укажите владельца". Если владелец не указан, при сохранении подставить контрагента, к которому прикреплён текущий пользователь
Перемещение точки доступа в архив	Точка доступа используется в активном сервисе?	Отобразить модальное окно "Запрет на архивацию объекта" и заблокировать операцию перемещения в архив


Макеты

Макеты вкладки "Описание"


Страница создания точки доступа. Вид с заполненными полями адреса, пропускной способности и IP-адреса.



Страница создания точки доступа. Вид модального окна "Дополнительные свойства".




Страница создания точки доступа. Вид с добавленными полями "Еще".




Макеты вкладки "Зонды"

Вкладка "Зонды". Изначальный вид.



Вкладка "Зонды". Вид с добавленным зондом.



Макеты вкладки "Сервисы": данная страница отображает сервисы в текущей точки доступа. Доступна при просмотре уже действующей точки достпуа.

