


SLA. Страница создания SLA (редактирования, просмотра).



1.Параметры экранной формы

Параметр	Значение
Открывается из	<div><ul style="list-style-type: none">• Меню → Инфраструктура → <u>SLA</u>: кнопка<div>+ СОЗДАТЬ</div>• Меню → Инфраструктура → <u>SLA</u>: выбор записи в списке• Меню → Инфраструктура → <u>Сервисы</u>: кнопка<div>+ КАНАЛ СВЯЗИ</div> → кнопка: СОЗДАТЬ• Меню → Инфраструктура → <u>Контракты</u>:<div>+ СОЗДАТЬ</div> → кнопка: СОЗДАТЬ• Страница редактирования сервиса → кнопка<div></div> в поле SLA</div>
Тип экранной формы	Страница просмотра/редактирования
Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет

Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Нет
Особенности формы	Нет

2.Кнопки ToolBar




Поле	Краткое описание	Тип элемента интерфейса	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Обязательность заполнения	Значение по умолчанию (на странице создания)
Название SLA	Название SLA, которое будет отображаться в системе	Поле ввода с клавиатуры	Текст	Всегда	Да	Да	-
 СОХРАНИТЬ	Функция сохранения контракта SLA	Кнопка	-	Всегда	-	-	-


3. Вкладки и поля

3.1 Вкладка "Мониторинг"

* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Краткое описание	Тип элемента интерфейса	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Параметры QoS	Параметры качества обслуживания	Tooltip	Текст: Параметры QoS отражают набор и целевые значения показателей качества услуги для интервала оценки 15 минут (согласно рекомендациями МСЭ-Т Y. 1541)	Всегда	-	-
Добавить измерение*	Активация поля ввода названия измерения	Кнопка	Добавить измерен...	Всегда	-	-

Добавить измерение	Добавление дополнительного измерения к SLA	Кнопка		Всегда	-	-
Скопировать измерение из другого SLA	Копирует измерение из другого SLA	Кнопка		Всегда		
Добавить показатель*	Раскрытие списка доступных для добавления показателей	Кнопка	+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ	Всегда	-	-
Добавить показатель из теста	Раскрытие списка доступных для добавления показателей из теста	Кнопка	+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗ ТЕСТА	Всегда		
Создать показатель	Открытие модального окна создания показателя	Кнопка	СОЗДАТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ	Всегда	-	-
Управление показателями	Переход на страницу списка показателей	Кнопка	УПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯМИ	Всегда	-	-
Деградация Отказ	Добавление порогового значения показателя качества для открытия соответствующего Паспорта Неисправности (деградация, отказ) Доступные условия: <ul style="list-style-type: none"><<=>>=	Кнопки:  	Числа и символы: ";", "=", "<", ">". Число в диапазоне 0-10000 для показателей с единицей измерения, отличной от %; число в диапазоне 0-100 для показателей с единицей измерения %	После добавления показателя качества.		-
Отключение порогового значения	Отключает пороговое значение	Переключатель	 Без порога	После добавления параметра	После добавления параметра	-
Удалить измерение	Удаление измерения	Кнопка		Если добавлено более 1 измерения	-	-

Удалить по-казатель	Удаление по-казателя	Кнопка		После добав-ления показа-теля качества	-	-
Готовность*	Показатель готовности сервиса	Поле ввода с клавиатуры	Число от 0 до 100	Появляется после запол-нения имени измерения	Да	95
Доступные типы серви-сов	Типы серви-сов, в кото-рых может использо-ваться созда-ваемое изме-рение SLA	Элемент та-блицы	Доступность услуги, Канал связи	Появляется после запол-нения имени измерения	Нет, типы проставляют-ся автомати-чески в зави-симости от выбранных показателей качества	Доступность услуги, Канал связи
Доступные типы тестов	Типы тестов, которые мо-гут быть использова-ны в создава-емом измере-нии SLA	Элемент та-блицы	Cisco IP SLA Netflow OneAccess IP SLA OneAccess L2-Test RAD OAM RAD TWAMP SNMP Universal Test SNMP Utilization Test TWAMP wiProbe Custom Scenario Test wiProbe DNS wiProbe L2-Test wiProbe L7-HTTP-Test wiProbe L7-TCP-Test wiProbe P-Test wiProbe U-Test wiProbe Y. 1731	Появляется после запол-нения имени измерения	Нет, типы проставляют-ся автомати-чески в зави-симости от выбранных показателей качества	-Cisco IP SLA Netflow OneAccess IP SLA OneAccess L2-Test RAD OAM RAD TWAMP SNMP Universal Test SNMP Utilization Test TWAMP wiProbe Custom Scenario Test wiProbe DNS wiProbe L2-Test wiProbe L7-HTTP-Test wiProbe L7-TCP-Test wiProbe P-Test wiProbe U-Test wiProbe Y. 1731

apetrovskiy@wellin...

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Тест

МОНИТОРИНГНЕИСПРАВНОСТИСКИДКИИСКЛЮЧЕНИЯДОПОЛНИТЕЛЬНО

+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ

+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗ ТЕСТА

Параметры QoS	Ед. изм.	НМ		Добавить измерение		
		Деградация	Отказ	Деградация	Отказ	
Загрузка ОЗУ	%	≥ 99	> 100	+	+	
Загрузка ЦПУ	%	≥ 90	+	+	+	
Скорость	бит/с	+	+	Без порога		
Готовность		≥ 95 %		-		
Доступные типы сервисов		Доступность услуги		-		
Доступные типы тестов		SNMP Universal Test wiProbe Custom Scenario Test		-		

✓ СОХРАНИТЬ

3.2 Вкладка "Неисправности"

* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Краткое описание	Тип элемента интерфейса	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Обязательность заполнения	Значение по умолчанию (на странице создания)
Таблица "Параметры регистрации событий"*	Настройка временного интервала открытия событий <ul style="list-style-type: none">ОтказДеградацияНет данных Выбор из выпадающего списка	Поля таблицы "Параметры регистрации событий". Заполнение выпадающим списком	"Без задержки", "5 мин", "10 мин", "15 мин", "20 мин", "30 мин", "45 мин", "1 ч"	Всегда	Да, выбор из выпадающего списка	Да	Отказ, открытие: "Без задержки" Отказ, закрытие: "15 мин" Деградация, открытие: "5 мин" Деградация, закрытие: "10 мин" Не определено, открытие: "30 мин" Не определено, закрытие: "Без задержки"

apetrovskiy@wellin...

← МРФЦ

✓ СОХРАНИТЬ

ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

Журнал событий

Автокоррелятор

© Wellink, 2024 | v.5.2.6.a650268

wisLA ⓘ ⌚ Ru ▾

МОНИТОРИНГ

НЕИСПРАВНОСТИ

СКИДКИ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Приоритет паспорта неисправности

Не указан ▾

Параметры регистрации событий

Отказ:

Открытие

Без задержки ▾

Заккрытие

15 мин ▾

Деградация:

Открытие

5 мин ▾

Заккрытие

10 мин ▾

Нет данных:

Открытие

30 мин ▾

Заккрытие

Без задержки ▾


Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

3.3 Вкладка "Скидки"

* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Краткое описание	Тип элемента интерфейса	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Обязательность заполнения	Значение по умолчанию
Укажите тип скидки	Кнопка выбора типа скидки	Кнопка: Укажите тип скидки	<ul style="list-style-type: none">• Линейная• Прогрессирующая	Всегда	Да, выбор из списка	-	-
Удалить	Кнопка удаления скидки вместе с добавленными правилами	Кнопка: 	-	После выбора типа скидки	-	-	-
Добавить правило	Кнопка добавления правила скидки. Для линейной скидки - общее правило Для прогрессирующей	Кнопка: Добавить правило	-	После выбора типа скидки	-	Да, после выбора типа скидки	-

	скидки - отдельные правила для деградации и отказа						
Правило для линейной скидки	Добавление правил расчета скидки в зависимости от состояния показателя и времени его нахождения в этом состоянии.	Заполнение полей: укажите период - выбор из списка. выберите нарушение - выбор из списка. укажите значение - ввод значения	Укажите период (выпадающий список): <ul style="list-style-type: none"> • 15 минут • 1 час • 1 день • указать время Выберите нарушение (выпадающий список): <ul style="list-style-type: none"> • Деградация • Отказ Укажите значение (ввод с клавиатуры, только цифры).	После нажатия кнопки "Добавить правило" с выбранным линейным типом скидки	-	Да, после нажатия "Добавить правило"	-
Правило для прогрессивной скидки	Добавление правил расчета скидки в зависимости от состояния показателя и времени его нахождения в этом состоянии.	Заполнение полей: укажите период - выбор из списка. укажите значение - ввод значения	Укажите период (выпадающий список): <ul style="list-style-type: none"> • 15 минут • 1 час • 2-12 часов • указать время Укажите значение (ввод с клавиатуры, только цифры).	После нажатия кнопки "Добавить правило" с выбранным прогрессивным типом скидки	-	Да, после нажатия "Добавить правило"	-
Удалить	Кнопка удаления скидки	Кнопка: 	-	После выбора типа скидки	-	-	-
Удалить	Кнопка удаления правила	Кнопка: 	-	После нажатия кнопки "Добавить правило"	-	-	-

apetrovskiy@wellin...

← МРФЦ

✓ СОХРАНИТЬ

ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

Журнал событий

Автокоррелятор

© Wellink, 2024 | v.5.2.6.a650268

wisla ⌚ 🌙 Ru

МОНИТОРИНГ

НЕИСПРАВНОСТИ

скидки

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Согласно договору SLA скидки на предоставляемые услуги возможны в следующих случаях:

Прогрессирующая скидка

Правила для деградации:

Если услуга была в состоянии деградации от 2 часов до 4 часов размер скидки составляет 55 %

Добавить правило

Правила для отказа:

Если услуга была в состоянии отказа от 2 часов до 5 часов размер скидки составляет 50 %

Добавить правило

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

3.4 Вкладка "Исключения"

* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Краткое описание	Тип элемента интерфейса	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию
Загрузка канала*	Поле ввода значения загрузки канала при котором не будет работать условия скидки?	Поле ввода с клавиатуры	Число от 0 до 100	Всегда	Да	-
Период мониторинга*	Выбор периода мониторинга	Кнопки: <div><input checked="" type="radio"/> 24x7</div> <div><input type="radio"/> Произвольный</div> <div><input type="radio"/> Настраиваемый</div>	<ul style="list-style-type: none">24x7Произвольный	Всегда	Да, выбор варианта	24x7
Интервал контроля	Установка общего (7 дней) произвольного периода мониторинга	Поле ввода начала периода мониторинга: 8:00 - Полоса выбора периода мониторинга: <div><div></div></div> Поле ввода конца	Поле ввода начала периода мониторинга: <ul style="list-style-type: none">Ввод с клавиатуры 00:00 - 23:59Выбор в компоненте выбора времени Полоса выбора периода мониторинга: <ul style="list-style-type: none">Изменение периода мо-	После выбора произвольного варианта мониторинга	Да	Поле ввода начала периода мониторинга: "8:00" Поле ввода конца периода мониторинга:

		<div>периода мониторинга:</div> <div>17:00</div>	<div>мониторинга перемещением крайних точек отрезка</div> <div>Поле ввода конца периода мониторинга:</div> <div><div><div>• Ввод с клавиатуры</div><div>00:00 - 23:59</div></div><div><div>• Выбор в компоненте выбора времени</div></div></div>			"17:00"
<div>Понедельник</div> <div>Вторник</div> <div>Среда</div> <div>Четверг</div> <div>Пятница</div> <div>Суббота</div> <div>Воскресенье</div>	<div>Установка произвольного периода мониторинга в конкретный день недели</div>	<div>Поле ввода начала периода мониторинга:</div> <div>8:00</div> <div>-</div> <div>Полоса выбора периода мониторинга:</div> <div><div></div></div> <div>Поле ввода конца периода мониторинга:</div> <div>17:00</div>	<div>Поле ввода начала периода мониторинга:</div> <div><div><div>• Ввод с клавиатуры</div><div>00:00 - 23:59</div></div><div><div>• Выбор в компоненте выбора времени</div></div></div> <div>Полоса выбора периода мониторинга:</div> <div><div><div>• Изменение периода мониторинга перемещением крайних точек отрезка</div></div></div> <div>Поле ввода конца периода мониторинга:</div> <div><div><div>• Ввод с клавиатуры</div><div>00:00 - 23:59</div></div><div><div>• Выбор в компоненте выбора времени</div></div></div>	<div>После выбора произвольного варианта мониторинга</div>	<div>Да</div>	<div>Кнопка:</div> <div>добавить</div>
<div>Удалить</div>	<div>Удаление произвольного периода мониторинга в конкретный день недели</div>	<div>Кнопка:</div> <div><div></div></div>	<div>-</div>	<div>после нажатия "Добавить" рядом с конкретным днем недели</div>	<div>-</div>	<div>-</div>

apetrovskiy@wellin...

← МРФЦ

СОХРАНИТЬ

ОТЧЁТЫ

ОТЧЁТЫ SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

Журнал событий

Автокорректор

© Wellink, 2024 | v.5.2.6.a650268

wisla

Ru

МОНИТОРИНГ

НЕИСПРАВНОСТИ

СКИДКИ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Исключения

Загрузка канала (%) ≥ 100

Период мониторинга

24x7

Настраиваемый

Произвольный

Интервал контроля:

8:00

17:00

Понедельник:

8:00

17:00

Вторник:

8:00

17:00

Среда:

8:00

17:00

Четверг:

8:00

17:00

Пятница:

8:00

17:00

Суббота:

8:00

17:00

Воскресенье:

8:00


17:00


Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

3.5 Вкладка "Дополнительно"

* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Краткое описание	Тип элемента интерфейса	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию
Владелец*	Выбор владельца SLA. Из списка существующих	Выбор из выпадающего списка	-	Всегда	Да	Контрагент, к которому прикреплен текущий пользователь
Редактирование	Кнопка перехода на <u>страницу редактирования контрагента</u>	Кнопка: 	-	При выбранном владельце SLA	-	-



4.Кнопки на Toolbar



Для пользователей с роль:

- Оператор SLA
- Системный администратор

Кнопка		Описание
		Сохранение изменений и переход на страницу списка SLA
	Создать на основе	Кнопка создания нового SLA на основе существующего. Доступна на странице редактирования SLA
	Архивировать	Перемещение не активного SLA в архив

5.Проверки системы

Триггер	Проверка	Действие
Переход на список	Есть несохраненные изменения?	Отобразить модальное окно "Наличие несохранённых изменений" с возможностью сохранить изменения или отказаться от их сохранения
Сохранение SLA	Не заполнено поле "Название SLA"?	Вывести сообщение "укажите название SLA"

	Не указано название измерения?	Вывести сообщение "Добавить измерение"
	Не выбран ни один показатель качества?	Вывести сообщение "Выберите пказатель"
	Не добавлено хотя бы одно пороговое значение для показателя?	Выделить красным  или серым <div>Без порога</div> соответствующие ячейки в таблице
	Не добавлено хотя бы одно пороговое значение для измерения?	Выделить красным  соответствующие ячейки в таблице
	Выбран тип скидки, но не добавлено ни одного правила?	Выделить незаполненные поля красным цветом
	Не заполнено поле "Владелец"?	Вывести сообщение "укажите владельца"
	При редактировании/создании SLA на любой из вкладок допущена ошибка?	Перекрасить название и указатель вкладки в красный, перейти к вкладке, где была допущена ошибка
Добавление показателей/ заполнение пороговых значений	Не заполнено название Измерения?	Отображать прочерки в полях "Готовность", "Доступные типы сервисов", "Доступные типы тестов"
	Не заполнено название измерения, но добавлен показатель?	Заблокировать возможность добавления пороговых значений показателя качества
	Добавлен показатель качества, для которого не существует пересечения в сервисах/тестах с другими показателями?	Заблокировать возможность добавления значений к этому показателю качества: отображать прочерк
	Ввод более двух знаков в дробной части порогового значения показателя качества	Ограничить ввод значений
	Добавлено число >10000 как значение показателя качества с единицей измерения, отличной от %?	Отобразить значение 10000
	Выражения в пороговых значениях для правил "Деградация" и "Отказ" не образуют два пересекающихся интервала?	Выделить красным соответствующие значения в таблице

	Добавлено число >100 как значение показателя качества с единицей измерения %?	Отобразить значение 100
Добавление правил к линейной скидке	Есть незаполненные поля при указании правила скидки?	Заблокировать кнопку "Добавить правило"
	К скидке уже добавлено правило с выбранным нарушением?	Автоматически подставить оставшееся нарушение в правило, заблокировать кнопку "Добавить правило"
Заполнение данных по линейной скидке	Добавлено число < 0.01 в качестве размера скидки?	Отобразить значение 0.01
	Добавлено число >100 в качестве размера скидки?	Отобразить значение 100
Добавление правил к прогрессирующей скидке	Не указаны все или некоторые данные по скидке в добавленном правиле?	Заблокировать кнопку "Добавить правило"
	К скидке уже добавлено правило с выбранным периодом "до", отличным от "более"?	Автоматически подставить значение из периода "до" предыдущего правила в период "от" нового правила без возможности редактирования. Автоматически подставить значение "более" в период "до" нового правила с возможностью редактирования
	К скидке уже добавлено правило с выбранным периодом "до" равным "более"?	Заблокировать кнопку "Добавить правило"
Заполнение данных по прогрессирующей скидке	В правиле выбран период "от"?	Исключить в выпадающем списке для периода "до" значения <= значения периода "от"
	В скидке больше одного правила и период "от" первого правила редактируется так, что начинает превышать период "от" следующего правила?	Удалить все правила, кроме первого. Автоматически установить период "до" как "более" с возможностью редактирования
	Добавлено число < 0.01 в качестве размера скидки?	Отобразить значение 0.01
	Попытка добавить спецсимвол/букву в качестве размера скидки?	Не отображать значение
	Добавлено число >100 в качестве размера скидки?	Отобразить значение 100

6.Макеты

Страница создания SLA. Вкладка "Мониторинг". Заполнено имя измерения.

apetrovskiy@wellin...

← Тест

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

МОНИТОРИНГ

НЕИСПРАВНОСТИ

СКИДКИ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Выберите показатель

+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ

Параметры QoS

Готовность

Доступные типы сервисов

Доступные типы тестов

1

Дegradация

Отказ

≥ 95 %

Доступность услуги

Канал связи

Узел

Cisco IP SLA

MOS-Test

Netflow

OneAccess IP SLA

OneAccess L2-Test

Outer

RAD OAM

RAD TWAMP

SNMP Universal Test

SNMP Utilization Test

TWAMP

wiProbe Agent DC

wiProbe Custom Scenario Test

wiProbe DNS

wiProbe L2-Test

wiProbe L4-TCP-Test

wiProbe L7-HTTP-Test

wiProbe P-Test

wiProbe SIP Test

wiProbe U-Test

wiProbe Y.1731

2

Дegradация

Отказ

≥ 95 %

Доступность услуги

Канал связи

Узел

Cisco IP SLA

MOS-Test

Netflow

OneAccess IP SLA

OneAccess L2-Test

Outer

RAD OAM

RAD TWAMP

SNMP Universal Test

SNMP Utilization Test

TWAMP

wiProbe Agent DC

wiProbe Custom Scenario Test

wiProbe DNS

wiProbe L2-Test

wiProbe L4-TCP-Test

wiProbe L7-HTTP-Test

wiProbe P-Test

wiProbe SIP Test

wiProbe U-Test

wiProbe Y.1731

+

Страница создания SLA. Вкладка "Мониторинг". Выбор показателя измерения.

apetrovskiy@wellin...

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

← Тест

МОНИТОРИНГНЕИСПРАВНОСТИСКИДКИИСКЛЮЧЕНИЯДОПОЛНИТЕЛЬНО

Выберите показатель

Добавить показатель

ИнтерфейсInterface

asdqaSdq

h6h6h6h6h6

g5g5

СОЗДАТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ

Доступные типы тестов

	1	2	
	ДegradацияОтказ	ДegradацияОтказ	
	≥ 95 %	≥ 95 %	
	Доступность услуги Канал связи Узел	Доступность услуги Канал связи Узел	
	Cisco IP SLA MOS-Test Netflow OneAccess IP SLA OneAccess L2-Test Outer RAD OAM RAD TWAMP SNMP Universal Test SNMP Utilization Test TWAMP wiProbe Agent DC wiProbe Custom Scenario Test wiProbe DNS wiProbe L2-Test wiProbe L4-TCP-Test wiProbe L7-HTTP-Test wiProbe P-Test wiProbe SIP Test wiProbe U-Test wiProbe Y.1731	Cisco IP SLA MOS-Test Netflow OneAccess IP SLA OneAccess L2-Test Outer RAD OAM RAD TWAMP SNMP Universal Test SNMP Utilization Test TWAMP wiProbe Agent DC wiProbe Custom Scenario Test wiProbe DNS wiProbe L2-Test wiProbe L4-TCP-Test wiProbe L7-HTTP-Test wiProbe P-Test wiProbe SIP Test wiProbe U-Test wiProbe Y.1731	

Страница создания SLA. Вкладка "Мониторинг". Пример заполнения SLA по показателю "Скорость"

apetrovskiy@wellin...

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

← Тест

МОНИТОРИНГНЕИСПРАВНОСТИСКИДКИИСКЛЮЧЕНИЯДОПОЛНИТЕЛЬНО

+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ

Параметры QoS

Ед. изм.	1	2	
	ДegradацияОтказ	ДegradацияОтказ	
Скорость	⊕	⊕	
Готовность	≥ 95 %	≥ 95 %	
Доступные типы сервисов	Доступность услуги Канал связи Узел	Доступность услуги Канал связи Узел	
Доступные типы тестов	Cisco IP SLA MOS-Test Netflow OneAccess IP SLA OneAccess L2-Test Outer RAD OAM RAD TWAMP SNMP Universal Test SNMP Utilization Test TWAMP wiProbe Agent DC wiProbe Custom Scenario Test wiProbe DNS wiProbe L2-Test wiProbe L4-TCP-Test wiProbe L7-HTTP-Test wiProbe P-Test wiProbe SIP Test wiProbe U-Test wiProbe Y.1731	Cisco IP SLA MOS-Test Netflow OneAccess IP SLA OneAccess L2-Test Outer RAD OAM RAD TWAMP SNMP Universal Test SNMP Utilization Test TWAMP wiProbe Agent DC wiProbe Custom Scenario Test wiProbe DNS wiProbe L2-Test wiProbe L4-TCP-Test wiProbe L7-HTTP-Test wiProbe P-Test wiProbe SIP Test wiProbe U-Test wiProbe Y.1731	

Пример заполнения SLA по показателю "Скорость", значение "без порога".

apetrovskiy@wellin...

← Тест

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

МОНИТОРИНГ		НЕИСПРАВНОСТИ		СКИДКИ		ИСКЛЮЧЕНИЯ		ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ									
Параметры QoS		Ед. изм.	1		2				
			Деградация	Отказ	Деградация	Отказ			
Скорость		бит/с	Без порога		⊕	⊕			
Готовность			≥ 95 %		≥ 95 %				
Доступные типы сервисов			Доступность услуги Канал связи Узел		Доступность услуги Канал связи Узел				
Доступные типы тестов			Cisco IP SLA MOS-Test Netflow OneAccess IP SLA OneAccess L2-Test Outer RAD OAM RAD TWAMP SNMP Universal Test SNMP Utilization Test TWAMP wiProbe Agent DC wiProbe Custom Scenario Test wiProbe DNS wiProbe L2-Test wiProbe L4-TCP-Test wiProbe L7-HTTP-Test wiProbe P-Test wiProbe SIP Test wiProbe U-Test wiProbe Y.1731		Cisco IP SLA MOS-Test Netflow OneAccess IP SLA OneAccess L2-Test Outer RAD OAM RAD TWAMP SNMP Universal Test SNMP Utilization Test TWAMP wiProbe Agent DC wiProbe Custom Scenario Test wiProbe DNS wiProbe L2-Test wiProbe L4-TCP-Test wiProbe L7-HTTP-Test wiProbe P-Test wiProbe SIP Test wiProbe U-Test wiProbe Y.1731				

Вкладка "Неисправности"

Страница создания SLA. Вкладка "Неисправности". Таблица "Параметры регистрации событий" заполнена по умолчанию.

apetrovskiy@wellin...

← TEST SLA BZ SP

✓ СОХРАНИТЬ

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

Журнал событий

Автокоррелятор

© Wellink, 2024 | v.5.2.6.a650268

wiSLA

МОНИТОРИНГ		НЕИСПРАВНОСТИ		СКИДКИ		ИСКЛЮЧЕНИЯ		ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Приоритет паспорта неисправности									
Не указан									
Параметры регистрации событий									
Отказ:	Открытие Без задержки	Заккрытие 15 мин							
Деградация:	Открытие 5 мин	Заккрытие 10 мин							
Нет данных:	Открытие 30 мин	Заккрытие Без задержки							

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Вкладка "Скидки"

Страница создания SLA. Вкладка "Скидки". Пример заполнения линейной скидки к SLA.

apetrovskiy@wellin...

← TEST SLA BZ SP

✓ СОХРАНИТЬ

ОТЧЁТЫ

ОТЧЁТЫ SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

Журнал событий

Автокоррелятор

© Wellink, 2024 | v.5.2.6.a650268

wiSLA

Ru

МОНИТОРИНГ

НЕИСПРАВНОСТИ

СКИДКИ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Согласно договору SLA скидки на предоставляемые услуги возможны в следующих случаях:

Линейная скидка

За каждый полный период в размере 15 минут в случае отказа услуги провайдер сервиса обязан предоставить скидку в размере 3 %.

Добавить правило

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

Страница создания SLA. Вкладка "Скидки". Пример заполнения прогрессирующей скидки к SLA.

apetrovskiy@wellin...

← TEST SLA BZ SP

✓ СОХРАНИТЬ

ОТЧЁТЫ

ОТЧЁТЫ SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

Журнал событий

Автокоррелятор

© Wellink, 2024 | v.5.2.6.a650268

wiSLA

Ru

МОНИТОРИНГ

НЕИСПРАВНОСТИ

СКИДКИ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Согласно договору SLA скидки на предоставляемые услуги возможны в следующих случаях:

Прогрессирующая скидка

Правила для деградации:

Если услуга была в состоянии деградации от 4 часов до 8 часов размер скидки составляет 5 %.

Добавить правило


Правила для отказа:

Если услуга была в состоянии отказа от 7 часов до 9 часов размер скидки составляет 10 %.


Добавить правило

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".


Страница создания SLA. Вкладка "Исключения". Пример заполнения исключения.




Страница создания SLA. Вкладка "Дополнительно". Пример заполнения исключения.



Страница создания SLA. Уход со страницы создания без сохранения изменений открывает модальное окно сохранения.



Страница создания SLA. Вкладка "Мониторинг". Пример заполнения SLA по показателям "Загрузка ОЗУ", "Загрузка ЦПУ", "Свободное место на HDD".



Модальное окно создания показателя.

apetrovskiy@wellin...

← Custom scenario

✓ СОХРАНИТЬ

ОТЧЁТЫ

ОТЧЁТЫ SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

Журнал событий

Автокоррелятор

© Wellink, 2024 | v.5.2.6.a650268

wiSLA

?

Ru

МОНИТОРИНГ

НЕИСПРАВНОСТИ

СКИДКИ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Добавить показатель

Количество пакетов, полученных с интерфейса IfinErrors

Количество принятых байтов интерфейса IfinOctets

Общее количество отправленных запросов ipOutRequests

Количество ошибок в заголовках ipInHdrErrors

СОЗДАТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ

Доступные типы сервисов

Доступные типы тестов

Создание показателя

Код показателя *

Название показателя (RU) *

Название показателя (EN) *

Описание

Выбрать единицу измерения или Создать

Режим отображения на графике

Стандартный

Знаков после запятой

0

ЗАКРЫТЬ

СОХРАНИТЬ

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".