


# Точки доступа. Страница создания Точки доступа (редактирования, просмотра).



## 1. Параметры экранной формы


Параметр	Значение
Открывается из	Меню → раздел "Инфраструктура" → <u>Точки доступа</u> : кнопка <div>+ СОЗДАТЬ</div>
Тип экранной формы	Страница создания/редактирования сущности
Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Да
Особенности формы	Доступность редактирования некоторых полей зависит от настроек системы

Управление дополнительными свойствами	Да
---------------------------------------	----





## 2. Вкладки и поля

### 2.1 Секция Toolbar






\* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Название точки доступа*	Название, с которым точка доступа будет отображаться в системе	Текст. Ввод с клавиатуры 1-255 символов	Всегда	Да	Плейшолдер "Название точки доступа"*
Сохранить	Кнопка создания/ сохранения изменений точки доступа	кнопка 	Всегда	-	-

### 2.2 Вкладка "Описание"

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Найти адрес*	Поле ввода адреса точки доступа	Ввод с клавиатуры с автодополнением, текст	Всегда	Да	Нет
Статус	Обозначение текущего статуса точки доступа	Иконка	Всегда	-	 Действительный
Редактирование разрешено:	Кнопка выбора параметров редактирования теста	Кнопка переключатель:  Разрешено всем пользователям  Разрешено только пользователям владельца	Всегда	-	 Разрешено всем пользователям
Субъект*	Определение субъекта по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от	Заполняется автоматически или -










				настроек системы	(в зависимости от настроек системы)
Город*	Определение города по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Улица*	Определение улицы по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Дом*	Определение дома по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Ширина*	Определение широты по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Долгота*	Определение долготы по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Пропускная способность, кбит/с	Поле ввода пропускной способности оборудования в точке доступа	Текст Целое число	Всегда	Да	-
IP-адрес оборудования SE	Поле ввода IP-адреса оборудования SE в точке доступа	Ввод с клавиатуры в формате <xxx.xxx.xxx.xxx>, где xxx — число от 0 до 255	Всегда	Да	-
Дополнительные свойства	Кнопка открытия модального окна добавления дополнительных свойств	Кнопка <a href="#">дополнительные свойства</a>	Всегда	-	-
Дополнительные свойства: Название	Поле ввода названия дополнительного свойства точки доступа	Поле ввода с клавиатурф	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	Да	-
Дополнительные свойства: Свойство	Компонент выбора типа дополнительного свойства точки доступа из списка	Закрытый список: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Текст</li> <li>• Дата</li> <li>• Список</li> </ul>	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	Да	Выбран вариант: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Текст</li> </ul>





Дополнительные свойства: Добавить	Кнопка добавления дополнительного свойства точке доступа	Кнопка 	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	-	-
Дополнительные свойства: Удалить	Кнопка удаления дополнительного свойства точки доступа	Кнопка 	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	-	-
Теги	Отображение тегов прикрепленных к точке доступа	Текстовая информация	Всегда	Да	Нет тегов
Теги, добавить тег	Кнопка активации поля ввода для тегирования точки доступа	Кнопка 	Всегда	-	-
Добавить тег, поле ввода	Поле ввода наименования тега	Поле ввода с клавиатуры, текст	При активации кнопки "добавить тег"	Да	-
Еще	Кнопка отображения дополнительной информации о точке доступа	Кнопка 	Всегда	-	-
Еще: Владелец*	Поле выбора контрагента, владельца точки доступа	Выбор из списка существующих контрагентов	После нажатия кнопки "Еще"	Да, выбор из списка	Контрагент к которому прикреплен текущий пользователь
Еще: Владелец: Редактирование	Кнопка перехода на форму редактирования <u>контрагента</u>	Кнопка 	После нажатия кнопки "Еще"	-	-
Еще: Этаж	Поле ввода этажа, для уточнения адреса точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-
Еще: Квартира	Поле ввода квартиры, для уточнения адреса точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-
Еще: Почтовый индекс	Поле ввода почтового индекса, для уточнения адреса точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-
Еще:		Текст	После нажатия	Да	-

Описание	Поле ввода описания точки доступа		кнопки "Еще"		
Еще: Свернуть	Кнопка скрытия раздела "Еще"	Кнопка <b>СВЕРНУТЬ</b>	После нажатия кнопки "Еще"	-	-

2.3 Вкладка "Зонды"

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Список зондов	Список зондов, добавленных в точку доступа	Список	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Да, добавлением зондов в список	Текст: "Зонды не выбраны"
Найти зонд	Компонент поиска в списке зондов	Поле ввода с клавиатуры	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Да	-
Список зондов: Название	Название зонда в системе	Текст	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	-
Список зондов: Тип/IP-адрес	Тип зонда и тип доступа к устройству	Текст	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	-

Список зондов: Владелец	Контрагент, владелец зонда	Текст	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	-
Список зондов: Доступность	Информация о текущей доступности зонда и времени последней доступности устройства	Иконки:  Доступен  Недоступен  Неопределено Текст с датой и временем последней проверки доступности	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	В зависимости от статуса зонда
Список зондов: Статус	Информация о текущем статусе зонда	Иконки:  Активный  Не используется  На складе  В ремонте	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	В зависимости от статуса зонда. Для новых зондов:  На складе
Список зондов: Редактирование	Кнопка перехода на <u>страницу редактирования зонда</u>	Кнопка 	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	-	-

Список зондов: Удалить	Кнопка открепления зонда от точки доступа (перемещения "на склад")	Кнопка 	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	-	-
Выбрать зонд	Кнопка раскрытия списка выбора зондов, доступных для добавления в точку доступа.	Кнопка: 	Всегда	-	-
Список выбора зондов	Список зондов доступных для прикрепления в точку доступа.	Список зондов в системе имеющих статус "На складе"	После нажатия кнопки "Выбрать зонд"	-	-
Список выбора зондов: Редактирование	Кнопка перехода на <u>страницу редактирования зонда</u>	Кнопка 	После нажатия кнопки "Выбрать зонд"	-	-
Создать	Кнопка перехода на <u>страницу создания зонда</u>	Кнопка 	Всегда	-	-

## 2.4 Вкладка "Сервисы"

Отображается только если хотя бы один зонд в точке доступа участвует в сервисе

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Список сервисов: Название	Название сервиса в системе	Текст	Всегда	Нет	-
Список сервисов: Владелец	Контрагент, владелец сервиса	Текст	Всегда	Нет	-

Список сервисов: Контракты	Контракт, к которому прикреплен сервис в котором участвует зонд в точке доступа	Текст	Всегда	Нет	Зависит от настроек сервиса: <ul style="list-style-type: none"><li>• Название контрактов в которых участвует сервис</li><li>• "Не содержится в активных контрактах" если сервис не участвует в активных контрактах</li></ul>
Список сервисов: Статус	Статус сервиса в котором участвует зонд в точке доступа	Иконки: <div><div>ма</div><div>градация</div><div>каз</div><div>определено</div><div>новые работы</div><div>обслуживается</div></div>	Всегда	Нет	Зависит от статуса сервиса.



		<div><div></div>Тестируется</div> <div><div></div>Не используется</div> <div><div></div>Архивный</div>			
Список сервисов: Редактирование	Кнопка перехода на страницу <u>редактирования сервиса</u>	Кнопка	Всегда	-	-

Кнопки на Toolbar

Кнопки доступные для пользователя с ролью:

- Оператор SLA
- Системный администратор

Кнопка		Описание
		Сохранение изменений и переход на страницу списка точек доступа
	<b>Архивировать</b>	Превод точки доступа в архив
	<b>История изменений</b>	Переход на страницу " <u>Журнал системных событий</u> ", отфильтрованный по данной точке доступа

Для пользователей с ролью исключительно "Пользователь" кнопки Toolbar скрыты.


Проверки системы

Триггер	Проверка	Действие
Переход на список	Есть несохранённые изменения?	Отобразить модальное окно "Наличие несохранённых изменений" с возможностью сохранить изменения или отказаться от их сохранения
Выбор зонда	Не выбран ни один зонд?	Отобразить кнопки <b>ВЫБРАТЬ ЗОНД</b> или <b>СОЗДАТЬ</b> и текст "Зонды не выбраны"
	Нажата кнопка <b>ВЫБРАТЬ ЗОНД</b> ?	Отобразить компонент выбора зондов из списка


	Нажата кнопка <b>создать</b> ?	Открыть страницу создания нового зонда
	Выбран хотя бы один зонд?	Отобразить список зондов с информацией об устройствах
Сохранение точки доступа	Не заполнено поле "Название точки доступа"?	Вывести сообщение " <b>Введите значение поля</b> " и заблокировать операцию сохранения
	Не заполнено поле "Найти адрес"?	Вывести сообщение " <b>используйте автодополнение для ввода полного адреса</b> " и заблокировать операцию сохранения
	В поле "Пропускная способность" есть символы, отличные от положительных целых числовых значений?	Вывести сообщение " <b>пропускная способность должна быть целым числом больше нуля</b> " и заблокировать операцию сохранения
	В поле "IP-адрес оборудования СЕ" значение не соответствует ожидаемому <xxx.xxx.xxx.xxx>, где xxx — число от 0 до 255?	Вывести сообщение " <b>введите корректный IP-адрес</b> " и заблокировать операцию сохранения
	Не заполнено поле "Владелец"?	Вывести сообщение " <b>укажите владельца</b> ". Если владелец не указан, при сохранении подставить контрагента, к которому прикреплен текущий пользователь
Перемещение точки доступа в архив	Точка доступа используется в активном сервисе?	Отобразить модальное окно "Запрет на архивацию объекта" и заблокировать операцию перемещения в архив

## Макеты

Макеты вкладки "Описание"
Страница создания точки доступа. Вид с заполненными полями адреса, пропускной способности и IP-адреса.



Страница создания точки доступа. Вид модального окна "Дополнительные свойства".



Страница создания точки доступа. Вид с добавленными полями "Еще".

ddyakiv1@wellink.ru

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

© Wellink, 2023 | v5.2.0.71064

wiSLA

← Точка доступа Тест

✓ СОХРАНИТЬ

Найти адрес

Москва, Подольских Курсантов, 1

Используйте автодополнение для ввода адреса

Субъект

Московская область

Город

Москва

Улица

Подольских Курсантов

Дом

1

Широта

55.610717

Долгота

37.611113

Пропускная способность, кбит/с

1000

IP-адрес оборудования CE

1.1.1.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Доп. свойство

Свойство

Теги

Владелец \*

Мониторинг ресурсов Wellink

Этаж

1

Квартира

1

Почтовый индекс

123456

Описание

Описание

СВЕРНУТЬ

## Макеты вкладки "Зонды"

Вкладка "Зонды". Изначальный вид.

ddyakiv1@wellink.ru

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

© Wellink, 2023 | v5.2.0.71064

wiSLA

← Точка доступа Тест

✓ СОХРАНИТЬ

ОПИСАНИЕ

ЗОНДЫ

Зонды не выбраны

ВЫБРАТЬ ЗОНД или СОЗДАТЬ

Вкладка "Зонды". Вид с добавленным зондом.

ddyakiv1@wellink.ru

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

© Wellink, 2023 | v.5.2.0.71064

wiSLA

Точка доступа Тест

СОХРАНИТЬ

ОПИСАНИЕ

ЗОНДЫ

Найти зонд

Название	Тип/IP-адрес	Владелец	Доступность	Статус
netflow	Netflow collector , Тип доступа: NETFLOW	Автокоррелатор	29.03.2023, 14:12	

ВЫБРАТЬ ЗОНД или СОЗДАТЬ

Страница: 1 1 - 1 из 1

Макеты вкладки "Сервисы": данная страница отображает сервисы в текущей точки доступа. Доступна при просмотре уже действующей точки доступа.

dpcherichenko@w...

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

© Wellink, 2023 | v.5.2.0.71166

wiSLA

Wellink | Офис Новосибирск

СОХРАНИТЬ

ОПИСАНИЕ

ЗОНДЫ

СЕРВИСЫ

Название	Владелец	Контракты	Статус
МРФЦ   drom.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   wildberries.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   dzen.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   ok.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   gosuslugi.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   rambler.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   cloud.mail.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   market.yandex.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   wikipedia.org	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   whatsapp.com	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   aliexpress	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   vk.com	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   lenta.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
МРФЦ   sberbank.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	
snmp производительность	Мониторинг ресурсов Wellink	Не содержится в активных контрактах	
Канал Новосибирск - Москва   Miranda-media	Miranda-media	Miranda-Media	

