



Точки доступа. Страница создания Точки доступа (редактирования, просмотра).



1. Параметры экранной формы


Параметр	Значение
Открывается из	Меню → раздел "Инфраструктура" → Точки доступа : кнопка 
Тип экранной формы	Страница создания/редактирования сущности
Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Да
Особенности формы	Доступность редактирования некоторых полей зависит от настроек системы

Управление дополнительными свойствами	Да
---------------------------------------	----





2. Вкладки и поля

2.1 Секция Toolbar

* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Название точки доступа*	Название, с которым точка доступа будет отображаться в системе	Текст. Ввод с клавиатуры 1-255 символов	Всегда	Да	Плейшолдер "Название точки доступа**"
Сохранить	Кнопка создания/ сохранения изменений точки доступа	кнопка 	Всегда	-	-

2.2 Вкладка "Описание"

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Найти адрес*	Поле ввода адреса точки доступа	Ввод с клавиатуры с автодополнением, текст	Всегда	Да	Нет
Статус	Обозначение текущего статуса точки доступа	Иконка	Всегда	-	 Действительный
Редактирование разрешено:	Кнопка выбора параметров редактирования теста	Кнопка переключатель:  Разрешено всем пользователям  Разрешено только пользователям владельца	Всегда	-	 Разрешено всем пользователям
Субъект*	Определение субъекта по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от	Заполняется автоматически или -










				настроек системы	(в зависимости от настроек системы)
Город*	Определение города по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Улица*	Определение улицы по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Дом*	Определение дома по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Ширина*	Определение широты по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Долгота*	Определение долготы по адресу точки доступа	Текст	Всегда	В зависимости от настроек системы	Заполняется автоматически или - (в зависимости от настроек системы)
Пропускная способность, кбит/с	Поле ввода пропускной способности оборудования в точке доступа	Текст Целое число	Всегда	Да	-
IP-адрес оборудования SE	Поле ввода IP-адреса оборудования SE в точке доступа	Ввод с клавиатуры в формате <xxx.xxx.xxx.xxx>, где xxx — число от 0 до 255	Всегда	Да	-
Дополнительные свойства	Кнопка открытия модального окна добавления дополнительных свойств	Кнопка дополнительные свойства	Всегда	-	-
Дополнительные свойства: Название	Поле ввода названия дополнительного свойства точки доступа	Поле ввода с клавиатурф	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	Да	-
Дополнительные свойства: Свойство	Компонент выбора типа дополнительного свойства точки доступа из списка	Закрытый список: <ul style="list-style-type: none"> • Текст • Дата • Список 	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	Да	Выбран вариант: <ul style="list-style-type: none"> • Текст





Дополнительные свойства: Добавить	Кнопка добавления дополнительного свойства точке доступа	Кнопка 	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	-	-
Дополнительные свойства: Удалить	Кнопка удаления дополнительного свойства точки доступа	Кнопка 	После нажатия кнопки "Дополнительные свойства"	-	-
Теги	Отображение тегов прикрепленных к точке доступа	Текстовая информация	Всегда	Да	Нет тегов
Теги, добавить тег	Кнопка активации поля ввода для тегирования точки доступа	Кнопка 	Всегда	-	-
Добавить тег, поле ввода	Поле ввода наименования тега	Поле ввода с клавиатуры, текст	При активации кнопки "добавить тег"	Да	-
Еще	Кнопка отображения дополнительной информации о точке доступа	Кнопка 	Всегда	-	-
Еще: Владелец*	Поле выбора контрагента, владельца точки доступа	Выбор из списка существующих контрагентов	После нажатия кнопки "Еще"	Да, выбор из списка	Контрагент к которому прикреплен текущий пользователь
Еще: Владелец: Редактирование	Кнопка перехода на форму редактирования контрагента	Кнопка 	После нажатия кнопки "Еще"	-	-
Еще: Этаж	Поле ввода этажа, для уточнения адреса точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-
Еще: Квартира	Поле ввода квартиры, для уточнения адреса точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-
Еще: Почтовый индекс	Поле ввода почтового индекса, для уточнения адреса точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-

Еще: Описание	Поле ввода описания точки доступа	Текст	После нажатия кнопки "Еще"	Да	-
Еще: Свернуть	Кнопка скрытия раздела "Еще"	Кнопка СВЕРНУТЬ	После нажатия кнопки "Еще"	-	-

2.3 Вкладка "Зонды"

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Список зондов	Список зондов, добавленных в точку доступа	Список	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Да, добавлением зондов в список	Текст: "Зонды не выбраны"
Найти зонд	Компонент поиска в списке зондов	Поле ввода с клавиатуры	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Да	-
Список зондов: Название	Название зонда в системе	Текст	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	-
Список зондов: Тип/IP-адрес	Тип зонда и тип доступа к устройству	Текст	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	-
Список зондов: Владелец	Контрагент, владелец зонда	Текст	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	-







			точку доступа		
Список зондов: Доступность	Информация о текущей доступности зонда и времени последней доступности устройства	Иконки:  Доступен  Недоступен  Неопределено Текст с датой и временем последней проверки доступности	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	В зависимости от статуса зонда
Список зондов: Статус	Информация о текущем статусе зонда	Иконки:  Активный  Не используется  На складе  В ремонте	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	Нет	В зависимости от статуса зонда. Для новых зондов:  На складе
Список зондов: Редактирование	Кнопка перехода на страницу редактирования зонда	Кнопка 	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	-	-

Список зондов: Удалить	Кнопка открепления зонда от точки доступа (перемещения "на склад")	Кнопка 	После добавления хотя бы одного зонда в точку доступа	-	-
Выбрать зонд	Кнопка раскрытия списка выбора зондов, доступных для добавления в точку доступа.	Кнопка: 	Всегда	-	-
Список выбора зондов	Список зондов доступных для прикрепления в точку доступа.	Список зондов в системе имеющих статус "На складе"	После нажатия кнопки "Выбрать зонд"	-	-
Список выбора зондов: Редактирование	Кнопка перехода на страницу редактирования зонда	Кнопка 	После нажатия кнопки "Выбрать зонд"	-	-
Создать	Кнопка перехода на страницу создания зонда	Кнопка 	Всегда	-	-

2.4 Вкладка "Сервисы"

Отображается только если хотя бы один зонд в точке доступа участвует в сервисе

Поле	Описание	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Список сервисов: Название	Название сервиса в системе	Текст	Всегда	Нет	-
Список сервисов: Владелец	Контрагент, владелец сервиса	Текст	Всегда	Нет	-




<p>Список сервисов: Контракты</p>	<p>Контракт, к которому прикреплен сервис в котором участвует зонд в точке доступа</p>	<p>Текст</p>	<p>Всегда</p>	<p>Нет</p>	<p>Зависит от настроек сервиса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Название контрактов в которых участвует сервис • "Не содержится в активных контрактах" если сервис не участвует в активных контрактах
<p>Список сервисов: Статус</p>	<p>Статус сервиса в котором участвует зонд в точке доступа</p>	<p>Иконки:</p>  <p>ма</p>  <p>градация</p>  <p>каз</p>  <p>определено</p>  <p>новые работы</p>  <p>обслуживается</p>	<p>Всегда</p>	<p>Нет</p>	<p>Зависит от статуса сервиса.</p>

		 Тестируется  Не используется  Архивный			
Список сервисов: Редактирование	Кнопка перехода на страницу редактирования сервиса	Кнопка 	Всегда	-	-

Кнопки на Toolbar

Кнопки доступные для пользователя с ролью:

- Оператор SLA
- Системный администратор

Кнопка	Описание	
	Сохранение изменений и переход на страницу списка точек доступа	
⋮	 Архивировать	Превод точки доступа в архив
	 История изменений	Переход на страницу " Журнал системных событий ", отфильтрованный по данной точке доступа

Для пользователей с ролью исключительно "Пользователь" кнопки Toolbar скрыты.

Проверки системы


Триггер	Проверка	Действие
Переход на список	Есть несохранённые изменения?	Отобразить модальное окно "Наличие несохранённых изменений" с возможностью сохранить изменения или отказаться от их сохранения
Выбор зонда	Не выбран ни один зонд?	Отобразить кнопки ВЫБРАТЬ ЗОНД или СОЗДАТЬ и текст "Зонды не выбраны"
	Нажата кнопка ВЫБРАТЬ ЗОНД ?	Отобразить компонент выбора зондов из списка
	Нажата кнопка СОЗДАТЬ ?	Открыть страницу создания нового зонда

	Выбран хотя бы один зонд?	Отобразить список зондов с информацией об устройствах
Сохранение точки доступа	Не заполнено поле "Название точки доступа"?	Вывести сообщение " Введите значение поля " и заблокировать операцию сохранения
	Не заполнено поле "Найти адрес"?	Вывести сообщение " используйте автодополнение для ввода полного адреса " и заблокировать операцию сохранения
	В поле "Пропускная способность" есть символы, отличные от положительных целых числовых значений?	Вывести сообщение " пропускная способность должна быть целым числом больше нуля " и заблокировать операцию сохранения
	В поле "IP-адрес оборудования SE" значение не соответствует ожидаемому <xxx.xxx.xxx.xxx>, где xxx — число от 0 до 255?	Вывести сообщение " введите корректный IP-адрес " и заблокировать операцию сохранения
	Не заполнено поле "Владелец"?	Вывести сообщение " укажите владельца ". Если владелец не указан, при сохранении подставить контрагента, к которому прикреплен текущий пользователь
Перемещение точки доступа в архив	Точка доступа используется в активном сервисе?	Отобразить модальное окно "Запрет на архивацию объекта" и заблокировать операцию перемещения в архив


Макеты

Макеты вкладки "Описание"


Страница создания точки доступа. Вид с заполненными полями адреса, пропускной способности и IP-адреса.



Страница создания точки доступа. Вид модального окна "Дополнительные свойства".




Страница создания точки доступа. Вид с добавленными полями "Еще".



Макеты вкладки "Зонды"

Вкладка "Зонды". Изначальный вид.



Вкладка "Зонды". Вид с добавленным зондом.

ddyakivi@wellink.ru Точка доступа Тест СОХРАНИТЬ

ОПИСАНИЕ **ЗОНДЫ**

Найти зонд

Название	Тип/IP-адрес	Владелец	Доступность	Статус
netflow	Netflow collector, Тип доступа: NETFLOW	Автокоррелятор	29.03.2023, 14:12	

ВЫБРАТЬ ЗОНД или СОЗДАТЬ

Страница: 1 1 - из 1

© Wellink, 2023 | v.5.2.0.71064
wiSLA

Макеты вкладки "Сервисы": данная страница отображает сервисы в текущей точки доступа. Доступна при просмотре уже действующей точки доступа.

dpcherichenko@w... Wellink | Офис Новосибирск СОХРАНИТЬ

ОПИСАНИЕ ЗОНДЫ **СЕРВИСЫ**

Название	Владелец	Контракты	Статус
МРФЦ drom.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ wildberries.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ dzen.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ ok.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ gosuslugi.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ rambler.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ cloud.mail.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ market.yandex.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ wikipedia.org	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ whatsapp.com	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ aliexpress	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ vk.com	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ lenta.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
МРФЦ sberbank.ru	МРФЦ	Не содержится в активных контрактах	●
snmp производительность	Мониторинг ресурсов Wellink	Не содержится в активных контрактах	■
Канал Новосибирск - Москва Miranda-media	Miranda-media	Miranda-Media	●

© Wellink, 2023 | v.5.2.0.71166
wiSLA

