

Настройки системы LDAP

Administrator

← Настройки системы

✓ СОХРАНИТЬ

ОТЧЕТЫ SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

Журнал событий

Настройки системы

ОБНОВЛЕНИЕ АГЕНТОВ

ПОЧТОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

АВТОРИЗАЦИЯ LDAP

Включить авторизацию LDAP

Адрес сервера LDAP
ldap://10.11.11.42:389/

Логин
cn=explorer,dc=wellink,dc=local

Аутентификатор LDAP
ldapBindAuthenticator

Атрибут для логина
sAMAccountName

Имя группы
memberof

Телефон
telephonenumber

База поиска LDAP
ou=well-users,dc=wellink,dc=local

Пароль

Идентификатор пользователя
objectGUID

Атрибут полного имени
displayName

Почта
mail

Имя объектного класса (человек)
user


Авторизация Windows

1. Параметры Экранной Формы

Параметр	Значение
Открывается из	Меню → Настройки системы → Авторизация LDAP
Тип экранной формы	Страница настроек
Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Нет

2. Поля формы

Поле	Описание	Доступность для редактирования	Отображение по умолчанию

Включить авторизацию LDAP 	Переключатель включения или отключения авторизации через LDAP	Да	Да
Адрес сервера LDAP	Адрес сервера LDAP (например, <code>ldap://10.11.11.42:389/</code>)	Да	Да
Логин	Учетные данные для подключения к серверу LDAP (например, <code>cn=explorer,dc=wellink,dc=local</code>)	Да	Да
Пароль	Пароль для подключения к серверу LDAP	Да	Да
Аутентификатор LDAP	Тип аутентификации (например, <code>LdapBindAuthenticator</code>)	Да	Да
Атрибут для логина	Атрибут учетной записи пользователя (например, <code>sAMAccountName</code>).	Да	Да
Имя группы	Атрибут группы пользователя (например, <code>memberof</code>)	Да	Да
Телефон	Атрибут, содержащий номер телефона пользователя (например, <code>telephonenumber</code>)	Да	Да
База поиска LDAP	База, в которой выполняется поиск учетных записей (например, <code>ou=well-users,dc=wellink,dc=local</code>)	Да	Да
Идентификатор пользователя	Поле, по которому идентифицируется пользователь (например, <code>objectGUID</code>)	Да	Да
Атрибут полного имени	Поле, содержащее ФИО пользователя (например, <code>displayname</code>)	Да	Да
Почта	Поле, содержащее email пользователя (например, <code>mail</code>)	Да	Да
Имя объектного класса (человек)	Определяет объектный класс, относящийся к пользователю (например, <code>user</code>)	Да	Да

3. Проверки системы

Триггер	Проверка	Действие
Включена авторизация LDAP	Сервер LDAP недоступен	Вывести сообщение об ошибке

Введены неверные учетные данные	Ошибка аутентификации	Вывести сообщение об ошибке
Атрибут логина отсутствует	Проверка на наличие атрибута sAMAccountName	Вывести предупреждение
Пароль пуст	Поле пароля не заполнено	Заблокировать сохранение

4. Макеты

Страница списка событий, системные уведомления.

← Настройки системы

✓ СОХРАНИТЬ

ОБНОВЛЕНИЕ АГЕНТОВ

ПОЧТОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

АВТОРИЗАЦИЯ LDAP

Включить авторизацию LDAP

Адрес сервера LDAP

ldap://10.11.11.42:389/

Логин

cn=explorer,dc=wellink,dc=local

Аутентификатор LDAP

ldapBindAuthenticator

Атрибут для логина

sAMAccountName

Имя группы

memberof

Телефон

telephonenumber

База поиска LDAP

ou=well-users,dc=wellink,dc=local

Пароль

.....

Идентификатор пользователя

objectGUID

Атрибут полного имени

displayname

Почта

mail

Имя объектного класса (человек)

user