


## 6. Постановка на мониторинг через wiProbe Custom Scenario Test


### 6.0 Подготовка к мониторингу

- [Настроить тест](#)
- [Создать не достающие показатели](#)

◦

Создать SLA: Общее меню →  → 

- Потребуется назвать SLA
- Добавить показатель, через кнопку "+ Добавить показатель", для удобства можно указать код показателя в поисковом окне
- Назвать измерение, добавить дополнительные, если требуется.
- Прописать пороговые значения показателей в соответствующих измерениям столбцам.



← CS #1 SLA

МОНИТОРИНГ НЕИСПРАВНОСТИ СКИДКИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ

+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗ ТЕСТА

Параметры QoS

| Ед. ИЗМ.               | Деградация | Отказ | + |
|------------------------|------------|-------|---|
| Свободное место на HDD | Гбайт      | ⊕     | ⊖ |

← CS #1 SLA

МОНИТОРИНГ НЕИСПРАВНОСТИ СКИДКИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ

+ ДОБАВИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗ ТЕСТА


Параметры QoS

| Ед. ИЗМ.               | HDD        |       |      | RAM        |       |     | + |
|------------------------|------------|-------|------|------------|-------|-----|---|
|                        | Деградация | Отказ |      | Деградация | Отказ |     |   |
| Свободное место на HDD | Гбайт      | ≤ 50  | < 10 | :          | ⊕     | ⊖   | : |
| Свободный объем RAM    | Гбайт      | ⊕     | ⊖    | :          | < 4   | < 1 | : |

✓ СОХРАНИТЬ

Жмем

### 6.1 Настройка сервиса по сбору показателей Custom Scenario Test

Для этого: Общее меню → Сервисы →  → + "доступность услуги"

Далее потребуется:

- Назвать сервис
- Выбрать созданный SLA
- Указать агент сбора данных, выбрать тот, на котором запущен скрипт
- 

**+ ДОБАВИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ ИЗ SLA**

Добавить измерения из SLA

- Добавить тест, через кнопку "+". Выбрать из выпадающего списка требуемый

← CS Сервис

✓ СОХРАНИТЬ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ    СТАТИСТИКА    ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ

**Описание**

Владелец \* HTЦ Веллинг

SLA \* CS #1 SLA

Описание

Дополнительные свойства

Доступность

Нет тегов

**Зонды**

Точка мониторинга

WiProbe-Agent-Windows 10\_DESKTOP-...    WiProbe, IP-адрес: 192.168.1.13 Москва, Абрамцевская, 9к2    1.14.5.1169125

**Измерения**

Измерение из SLA    Тесты

HDD    hard disk C +

Контракты

ВЫБРАТЬ КОНТРАКТ    или    СОЗДАТЬ

← CS Сервис

✓ СОХРАНИТЬ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ    СТАТИСТИКА    ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ

**Описание**

Владелец \* HTЦ Веллинг

SLA \* CS #1 SLA

Описание

Дополнительные свойства

Доступность

Нет тегов

**Зонды**

Точка мониторинга

WiProbe-Agent-Windows 10\_DESKTOP-...    WiProbe, IP-адрес: 192.168.1.13 Москва, Абрамцевская, 9к2    1.14.5.1169125

**Измерения**

Измерение из SLA    Тесты

HDD    hard disk C +

✓ СОХРАНИТЬ

Жмем