

# Активация модуля автокорреляции

Для активации модуля автокорреляции необходимо:

- Автокоррелятор wiCore должен быть установлен и запущен (см. [Руководство администратора wiCore](#)).

1. Запустить программу установки. Перейти в основное меню. Внешний вид основного меню показан на рисунке 1.




Рис. 1 Главное меню программы установки в случае обнаружения установленной wiSLA

- Выбрать пункт меню «Config update». Если этого пункта меню нет в списке, установка была выполнена некорректно или на первом экране при запуске программы установки были указаны ошибочные данные.
- Перейти на экран wiSLA Resources Configuration.

За активацию автокоррелятора отвечают два параметра:

- **Auto correlator url** (по умолчанию значение localhost:8083),
- **Enabling auto correlator** (по умолчанию значение false).

**wiSLA Resources Configuration**

Configuration Form

↑(-)

|   |                |
|---|----------------|
| Events page refresh interval (seconds)      | 60             |
| Service performance page refresh interval   | 60             |
| Services map page refresh interval (sec     | 60             |
| Network topology page refresh interval      | 60             |
| wiSLA client                                |                |
| Auto correlator url(example localhost:8083) | localhost:8083 |
| Enabling auto correlator                    | false          |
| wiSLA hour reports choice visibility        | false          |

100%

< Next >      < Back >      < Exit >

Для активации:

- указать ссылку модуля автокорреляции "**Auto correlator url**" (доменное имя + порт, если в наличии),
- указать значение "**Enabling auto correlator**" как **true**.

**wiSLA Resources Configuration**

Configuration Form

↑(-)

|  |                |
|--|----------------|
| Events page refresh interval (seconds)       | 60             |
| Service performance page refresh interval    | 60             |
| Services map page refresh interval (seconds) | 60             |
| Network topology page refresh interval       | 60             |
| wiSLA client                                 |                |
| Auto correlator url(example localhost:8083)  | localhost:8083 |
| Enabling auto correlator                     | true           |
| wiSLA hour reports choice visibility         | false          |

100%

[< Next >](#)      [< Back >](#)      [< Exit >](#)

4. Подтвердить настройки.
5. Выполнить перезапуск wiSLA.