
Показатели. Страница создания показателя (редактирования, просмотра).



1.Параметры экранной формы

Параметр	Значение
Открывается из	• Меню → раздел Инфраструктура → Показатели → Кнопка : + СОЗДАТЬ • Меню → раздел Инфраструктура → Сервисы → Кнопка: + КАНАЛ СВЯЗИ → Кнопка: СОЗДАТЬ → Кнопка: СОЗДАТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ • Меню → раздел Инфраструктура → SLA→ Кнопка: + СОЗДАТЬ → Кнопка: СОЗДАТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ
Тип экранной формы	Страница создания сущности
Компонент выбора периода отображения	Нет

Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Да, только относящиеся к списку показателей
Работа с тегами	Нет

2.Поля

* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Краткое описание	Тип элемента экранной формы	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Код показателя*	Код показателя с которым он будет отображаться в системе	Поле ввода с клавиатуры	Текст	Всегда	Да	-
Название показателя (RU)*	Название показателя на русском языке в поле для ввода текста	Поле ввода с клавиатуры	Текст	Всегда	Да	-
Название показателя (EN)*	Название показателя на английском языке в поле для ввода текста	Поле ввода с клавиатуры	Текст	Всегда	Да	-
Описание	Поле ввода описания показателя	Поле ввода с клавиатуры	Текст	Всегда	Да	-
Выбрать единицу измерения*	Выбор единицы измерения из выпадающего списка	Кнопка	Выбрать единицу измерения	Всегда	Да	-

Создать		Кнопка открытия модального окна создания единицы измерения	Кнопка	Создать	Всегда	Да	-
	Единица измерения (RU)*	Название Единицы Измерения на русском языке	Поле ввода	Текст	При открытии модального окна создания ЕИ	Да	-
	Единица измерения (EN)*	Название Единицы Измерения на английском языке	Поле ввода	Текст	При открытии модального окна создания ЕИ	Да	-
	Описание	Описание единицы измерения	Поле ввода	Текст	При открытии модального окна создания ЕИ	Да	-
	Закрыть	Кнопка выхода из окна создания без сохранения Единицы Измерения	Кнопка	ЗАКРЫТЬ	При открытии модального окна создания ЕИ	-	-
	Сохранить	Кнопка выхода из окна создания Единицы Измерения с сохранением её в общий список	Кнопка	СОХРАНИТЬ	При открытии модального окна создания ЕИ	-	-
Знаков после запятой		Выбор разрядности величины показателя	Выбор из выпадающего списка	Число, 0-3			
Закрыть		Выход со страницы создания показателя без сохранения изменений	Кнопка	ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-
Сохранить		Выход со страницы создания показателя	Кнопка	СОХРАНИТЬ	Всегда	-	-


	со сохранением изменений					

3.Проверки системы


Триггер	Проверка	Действие
Ввод кода показателя	Введен ли код?	Если нет, подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "Укажите код показателя"
Ввод названия показателя RU или EN	Введено ли название?	Если нет, подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "Укажите название показателя"
Выбор единицы измерения	Выбрана ли единица измерения?	Если нет, подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "Укажите единицу измерения"
Создание единицы измерения, указание единицы измерения RU или EN	Указана ли единица при её создании?	Если нет, подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "Укажите единицу измерения"

4.Макеты

Пример создания показателя через выбор единицы измерения.



Пример создания новой единицы измерения для создаваемого показателя в модальном окне.


ddyakiv1@wellink.ru
Показатели
Поиск
СОЗДАТЬ
МОНИТОРИНГ
Аналитика
Карта сервисов
События
Топология сети
Корреляция событий
ОТЧЁТЫ
Отчёты SLA
ИНФРАСТРУКТУРА
Сервисы
Контракты
Зонды
Точки доступа
Тесты
Показатели
SLA
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Контрагенты
Пользователи
© Wellink, 2023 | v.5.2.0.71064
wiSLA
Ru
Столбцы
Код показателя
Название RU
Название EN
Единица измерения RU
Единица измерения EN
Разрядность
Тип
Описание
Тест
FREERAM
load_fv
users
qwe
CHANNEL_SPEED
Скорость
READINESS
Готовность
REDIRECT
Redirect
AVG_BURST
Avg Burst
SLA_COMPLIANCE
FRAME_RATE
Frame rate
JITTER_OW
Джиттер
LATENCY_OW
Задержка
FLOWS
Flow
JITTER_TW
OW_METRIC_ESTIMATION
LATENCY_TW
Круговая задержка
Round-trip time
мс
ms
PACKET_REPEATS_TW
Круговые повторы пакетов
Round-trip repeated packets
%
%
MAX_CHANNEL_SPEED
Максимальная пропускная спо...
Max channel speed
бит/с
bit/s
Создание показателя
Код показателя
A1O
ЗАКРЫТЬ
СОХРАНИТЬ
Создание единицы измерения
Единица измерения (RU)
ед/ч
Единица измерения (EN)
sh/h
Описание
Новая единица измерения
ЗАКРЫТЬ
СОХРАНИТЬ